

## MetaTrader 5 Deposit Limit Plugin

### บทนำ

ปลั๊กอิน Deposit Limit เป็นปลั๊กอินที่ช่วยจำกัดสิทธิของบัญชี Manager หรือผู้ดูแลลูกค้าในการฝากเงินเข้าบัญชีใช้งานของลูกค้า ซึ่ง Manager แต่ละคนสามารถฝากเงินได้ไม่เกินวงเงินที่กำหนดเท่านั้น โดยการฝากเงินแต่ละครั้งของ Manager จะไปหักกับยอดวงเงินของ Manager นั้นๆเพื่อไม่ให้เกินวงเงินที่กำหนด นอกจากนี้ การฝากเงินดังกล่าวก็จะถูกบันทึกไว้ใน Journal เช่นเดียวกัน


### การติดตั้งปลั๊กอิน

ก่อนที่จะทำการติดตั้งปลั๊กอินนั้น จะต้องปิดการทำงานของ MetaTrader 5 Main Server ลงชั่วคราว เพื่อที่จะทำการคัดลอกไฟล์ DepositLimit.dll ลงใน “MetaTrader 5 Platform/MainTrade/plugins” ที่อยู่ภายใต้เซิร์ฟเวอร์ root directory

1. ปิดการทำงานของเซิร์ฟเวอร์ (Server) โดยคลิกที่ปุ่ม Start > Administrative Tools > Services
2. ในหน้าต่าง Services ให้คลิกเลือก MetaTrader 5 Main Trade Server
3. ดูที่แถบ General (อยู่ใน Services Status) คลิกที่ปุ่ม “Stop” หลังจากนั้นให้รอสักครู่จนกว่า MetaTrader Server จะหยุดการทำงาน
4. โอนย้ายหรือคัดลอกไฟล์ DepositLimit.dll เข้าไปในโฟลเดอร์ “plugin” ที่อยู่ใต้เซิร์ฟเวอร์ root directory
5. กลับไปที่หน้าต่าง Services คลิก “Start” เพื่อเริ่มต้นการใช้งาน MetaTrader 5 Main Trade Server อีกครั้ง

### การตั้งค่าปลั๊กอิน

หลังจากติดตั้งปลั๊กอินเรียบร้อยแล้ว เราจำเป็นต้องตั้งค่าต่างๆ ก่อนการเริ่มใช้งานจริง



"MetaTrader" is a trademark of [MetaQuotes Software Corp.](http://www.metaquotes.com)

©2015 Copyrights reserved for [MetaTrader Solutions](http://www.metatrader.com)

ค่าพารามิเตอร์	คำอธิบาย
managers	ID ของบัญชี Manager ที่ใช้งานปลั๊กอินนี้ ID ของ Manager อื่นๆที่ไม่รวมอยู่ในกลุ่มนี้จะสามารถฝากเงินได้โดยไม่มีกำหนดวงเงิน

หลังจากที่กำหนดค่าต่างๆ ของปลั๊กอินเรียบร้อยแล้ว เราต้องรีสตาร์ท (Restart) โปรแกรม MetaTrader 5 อีกครั้ง โดยดูที่คำสั่งบริเวณแถบด้านซ้ายของหน้าต่าง MetaTrader 5 Administrator ที่แถบหัวข้อ “Network” และคลิกเลือก “Main Server” หลังจากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม “Restart Server” หรือคลิกขวาและเลือก “Restart”

