

Book Sharing Plugin

บทนำ

ปลั๊กอิน Book Sharing

ถูกออกแบบมาเพื่ออนุญาตให้บัญชีผู้ใช้งานที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันสามารถกระจายความเสี่ยง หรือมีส่วนร่วมในการรับความเสี่ยงร่วมกันได้ (Risk Sharing) ซึ่งปลั๊กอิน Book Sharing

นี้สามารถสะท้อนสถานะตรงข้ามของการซื้อขายของลูกค้า

โดยจะกระจายความเสี่ยงไปตามสัดส่วนเปอร์เซ็นต์การซื้อขายไปยังบัญชีผู้ใช้งานต่างๆ ในแต่ละกลุ่ม


การติดตั้งปลั๊กอิน

ก่อนที่จะทำการติดตั้งปลั๊กอินนั้น จะต้องปิดการทำงานของ MetaTrader Server 4 ลงชั่วคราว เพื่อที่จะทำการคัดลอกไฟล์ BookSharing.dll ลงใน "MetaTraderServer4/plugin" ที่อยู่ภายใต้เซิร์ฟเวอร์ root directory

1. ปิดการทำงานของเซิร์ฟเวอร์ (Server) โดยคลิกที่ปุ่ม Start > Administrative Tools > Services
2. ในหน้าต่าง Services ให้คลิกเลือก MetaTrader Server 4
3. ดูที่แถบ General (อยู่ใน Services Status) คลิกที่ปุ่ม "Stop" หลังจากนั้นให้รอสักครู่จนกว่า MetaTrader Server จะหยุดการทำงาน
4. โอนย้ายหรือคัดลอกไฟล์ BookSharing.dll เข้าไปในโฟลเดอร์ "plugin" ที่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์ root directory
5. กลับไปที่หน้าต่าง Services คลิก "Start" เพื่อเริ่มต้นการใช้งาน MetaTrader Server 4 อีกครั้ง

การตั้งค่าปลั๊กอิน

หลังจากติดตั้งปลั๊กอินเรียบร้อยแล้ว เราจำเป็นต้องตั้งค่าต่างๆ ก่อนการเริ่มใช้งานจริง



ค่าพารามิเตอร์	คำอธิบาย
Groups	Groups ในปลั๊กอิน BookSharing สามารถสร้างได้โดยใช้แบบ templates ตัวอย่างเช่น demo* - กลุ่มบัญชีผู้ใช้งาน demo ทั้งหมด, !real,* - ทุกกลุ่มยกเว้นกลุ่มบัญชีผู้ใช้งานจริง, demoforex-usd,demoforex-jpy - เฉพาะกลุ่มที่มีชื่อ demoforex-usd และ demoforex-jpy ตามลำดับ
Master1	บัญชีผู้ใช้งานที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นหนึ่งในบัญชีผู้ใช้งานหลัก (master account) สำหรับ book sharing
Master2	บัญชีผู้ใช้งานที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นหนึ่งในบัญชีผู้ใช้งานหลัก (master account) สำหรับ book sharing
Master3	บัญชีผู้ใช้งานที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นหนึ่งในบัญชีผู้ใช้งานหลัก (master account) สำหรับ book sharing
MasterPercent1	เปอร์เซ็นต์ที่ใช้สำหรับแบ่งสัดส่วนใน book sharing
MasterPercent2	เปอร์เซ็นต์ที่ใช้สำหรับแบ่งสัดส่วนใน book sharing
MasterPercent3	เปอร์เซ็นต์ที่ใช้สำหรับแบ่งสัดส่วนใน book sharing

หลังจากที่กำหนดค่าต่างๆ ของปลั๊กอินเรียบร้อยแล้ว เราต้องรีสตาร์ท (Restart) โปรแกรม MetaTrader Server 4 อีกครั้ง โดยคลิกที่ปุ่มบริเวณมุมซ้ายบนของหน้าต่าง MT Administrator 4

การทำงานของปลั๊กอิน

เมื่อเปิดบัญชีผู้ใช้งานที่เป็นบัญชีหลัก (master account) และนำบัญชีนั้นไปใส่ไว้กลุ่มที่กำหนดแล้ว เราจำเป็นต้องกำหนดค่า Margins ต่างๆ เพื่อให้ระบบเริ่มทำงาน mirror trades